## Инструкция по установке системы «Банк-Клиент» для новых клиентов

Используется для подключения лиц, не имеющих действующего ключа (новый клиент банка или новый сотрудник клиента), а также для настройки компьютера клиента.

<u> Логин для входа в систему:</u> \*\*\*\*\*\*\*

Пароль для входа в систему: \*\*\*\*\*\*

- Установите драйвер RuToken, скачать который можно на сайте банка <u>https://www.ns-bank.ru/corporate/bank\_klient/bank\_klient</u>
   (Бизнесу → Банк-клиент → «Банк-Клиент» → Полезная информация).
- 2) Перегрузите компьютер.
- 3) Подключите носитель ключа (USB-токен) к компьютеру.

## Внимание!


B Windows 10 по умолчанию используется обозреватель Microsoft Edge, который не поддерживается системой! Для входа в Банк-Клиент используйте:

- · Internet Explorer (iexplore.exe) из каталога: C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\
- · Google Chrome
- · Mozilla Firefox
- · Opera

## Порядок установки для всех браузеров идентичен!

- 4) Запустите Internet Explorer (iexplore.exe) из каталога: C:\Program Files (x86)\Internet Explorer.
- 5) Зайдите на сайт услуги (https:\\enter1.ns-bank.ru или https:\\enter2.ns-bank.ru).
- б) Удостоверьтесь, что браузер не сообщает вам о том, что сайт возможно мошеннический (в адресной строке браузера не отображаются предупреждения в виде открытого или перечеркнутого замка и т.п.).
- 7) Для браузера Internet Explorer в свойствах браузера добавьте в «надежные узлы» сайты https://enter1.ns-bank.ru, https://enter2.ns-bank.ru, https://enter3.ns-bank.ru.
- 8) Для начала установки системы нажмите кнопку «Загрузить плагин» и следуйте инструкциям системы.


Внимание! При установке плагина могут понадобиться права Администратора Windows!



Внимание! При первом входе система попросит Вас изменить пароль. Пароль должен быть длиной от 8 до 10 символов и содержать заглавные и прописные латинские буквы и цифры (рекомендуется также использовать спец. символов — ~!@#\$ и п.р.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://enter2.ns bank.ru и https://enter3.ns bank.ru — резервные адреса доступа к системе.

9) После ввода логина/пароля система сообщит о необходимости проведения начальной генерации ключа электронной подписи. Для этого подключите к компьютеру ключевой носитель Rutoken ECP, полученный в Банке. Выберите сертификат абонента в статусе «Необходима начальная генерация» (одно нажатие левой кнопкой мыши) и нажмите значок в виде чистого листа:



10) На экране откроется окно с генерацией запроса на сертификат:

Заполните парамет Параметры	ры новых ключей			
	ласть/регион		селенный пунк	т)
	сква	Москва		
Организация				
OOO TECT "KOMI	ания з"			
Департамент				
Продаж				
Владелец ключа		e-mail		
Иванов И.П.		Login@rr	ail.ru	
ОГРН	ОГРНИП	СНИЛС		инн
888888888888		7777777	777	7777777777
Должность Ге	неральный дирек	гор		
Алгоритм ключей	GC	ST R 34.10-2001		

**ВНИМАНИЕ!** Обязательно проверьте корректность заполнения всех полей и скорректируйте при необходимости! Поле e-mail редактировать не нужно!

11) Далее нажмите значок сохранить . При появлении окна аутентификации введите пин-код. Заводской пин-код «12345678».

abc	Numbe	ers Sy	mbols								
			~	ļ.	@	;	#	\$	9	6	
<											
	+	-	- ;			V				1	
	Shift		Car	sLock	_		nglish	_	_		_
русск			ou <sub>l</sub>		ackSp		ngiisi	•			


12) После сохранения введенной информации на экране отобразится акт признания электронной подписи. Указанный акт необходимо распечатать в 2-х экземплярах и передать в Банк.

Убедиться в том, что запрос принят Банком можно нажав значок . На экране откроется информация о состоянии генерации комплекта ключей. Статус запроса должен быть «Принят банком».


13) Для завершения процедуры генерации ключей Вам необходимо <u>передать заверенные подписью и печатью</u> <u>акты в 2-х экземплярах в Банк.</u>

Проверка и регистрация электронной подписи осуществляется не позднее следующего рабочего дня с момента получения актов на бумажном носителе. О завершении проверки актов Вам сообщит сотрудник технической поддержки Банка по указанным Вами номерам телефонов.

- 14) Для завершения регистрации Вам необходимо войти в систему, выбрать сертификат абонента со статусом «Получен новый сертификат» и нажать значок . Носитель ЭП, при этом должен быть подключен к системе.
- 15) На все предложения системы надо ответить утвердительно и удостовериться в получении сообщения «Вы переведены на работу с новым комплектом ключей».
- 16) После успешной авторизации в системе «Клиент-Банк» необходимо заполнить в системе и отправить в Банк электронный документ «Уполномоченные на подтверждение платежей» с указанием мобильных или городских телефонных номеров.
- 17) Для изменения ПИН-кода по умолчанию на ключевом носителе необходимо открыть панель управления Рутокен и ввести пин-код пользователя:



18) Нажмите кнопку «Изменить» и введите новый пин-код. Пин-код должен быть длиной не менее 8-ми символов и содержать заглавные и строчные буквы, а также цифры.



19) После получения и обработки Банком электронного документа «Уполномоченные на подтверждение платежей» Служба технической поддержки клиентов Банка уведомит Вас о возможности совершения платежей с использованием системы.

Для предотвращения мошеннического списания средств вам необходимо подключать носитель ключа (Rutoken) только во время совершения операций в системе и извлекать его из компьютера незамедлительно после завершения указанных операции (не оставлять носитель подключенным к компьютеру).

Консультации по вопросам, связанным с Клиент-Банк, Вы можете получить по телефонам:

- Москва: +7 (495) 725-59-53, +7 (495) 956-17-24
- Волгоград: +7 (8442) 99-50-32
- Волжский: +7 (8443) 24-10-52
- Камышин: +7 (84457) 2-33-15
- Все города: 8 (800) 250-33-00